

ETUI CREAREGLE ET AUTRES

- Carton bois 3 mm
- Cartonnette
- Skivetex (1 feuille grand format) ou 60 cm coton enduit
- Papier assortis ou 50 cm coton ou lin assorti
- 4 aimants plats et forts
- 1,5 m d'élastique épais largeur 1,5 à 2 cm
- Colle néoprène gel

La découpe du carton :

Enveloppe en carton 3 mm	Doublage cartonnette
2 supports : 55 x 18 cm	2 fonds de support : 54,5 x 17,5 cm
1 rabat : 55 x 8 cm	1 doublage rabat : 54,5 x 7,5 cm
	1 poche : 54,5 x 13 cm
	1 poche : 54,5 x 10 cm
	1 doublure charnière : 2,5 x 55 cm
	1 doublure charnière : 3 x 55 cm

La réalisation :

- Recouper le rabat pour lui donner une plus jolie forme.
- Sur le skivertex, tracer un axe à 2 cm du bord puis placer les pièces en carton bois 3mm les unes au dessus des autres en laissant un espace de 3 cm entre les 2 supports puis 3,5 cm entre le support et le rabat. Coller les pièces et couper à 2 cm le reste du skivertex.
- Coller dans les intervalles des charnières les doublures charnière en cartonnette de 2,5 cm puis celle de 3 cm.
- Rabattre le contour de 2 cm.
- Doubler les charnières avec des bandes de skivertex de 6 cm x 54 cm. Laisser sécher.
- Pour l'intérieur, habiller un des fonds de support avec le skivertex sur lequel il y aura les outils avec les élastiques, pour l'autre habillez-le du papier assorti, ce

sera le fond de poche.

- Recouper le doublage du rabat puis Habillez-le.
- Tracer l'emplacement de 2 aimants sur le rabat de l'enveloppe, creuser et collez-les à la colle néoprène. Coller ensuite le doublage.
- Habiller les poches, rabattre le papier seulement sur un grand côté.
- Fixer la poche : poser l'endroit de la poche (13 cm) sur la table, superposer le fond de poche endroit vers la table, rabattre le papier sur le dos du fond de poche.
- Faire de même pour la petite poche.
- Coller cet ensemble sur le support côté rabat.
- Sur l'envers du fond de support restant, placer les outils que vous souhaitez positionner et dessiner leur contour.
- De chaque côté des outils, tracer un trait de la largeur de l'élastique que vous allez utiliser. Fendre la cartonnnette le long de ces traits.
- Passer les élastiques partout, puis coller-les à la colle néoprène.
- Coller ensuite ce dernier module.
- Fixer les aimants restants sur le support extérieur en face du rabat.

Votre ouvrage est terminé !!!